

Termoprintern skriver ut men lagrar inte Si-card 10/11

2013-04-12

I den nya firmwaren sw580 för Printerstationen BSP7 lagras inte brickavläsningen för Sicard 10/11.

Du kan själv programmera om den så detta funkar.

I Si-config gå först till **Visa meny** och kolla att **Expertvy** är vald. Under funktion väljer du **Printerstation**, kryssa sedan för **Card6 med 192 stämpl.**

Tryck sedan på skriv för att programmera om den. Testa!

OBS! Detta gäller ENDAST printerstationen

The screenshot shows the SI-Config software interface for programming a printer. The window title is "SI-Config Programmera basenheter - basic mode V:2.3.7 2012-0". The menu bar includes "Inställningar", "Visa", "Kommandon", "Hjälp", and "Avsluta". The "Visa" menu is open, showing a list of options: "indirekt", "Läs", "Skriv", "Nya batterier", and "Stäng av". The "Läs" menu is selected, and the "Card6 med 192 stämpl." option is checked. The "Skriv" menu is also visible, showing the "Ställ klockan" option with the time set to 11:19:40 on 2013-04-12. The "Printerstation" option is selected in the "Funktion" dropdown menu. The "Stäng av efter programmering" option is checked.

Läs			
Ser. Nr.	Mjukvara	Datum	Funktion
Hårdvara			Minne
Kodsiffr		Aktiv tid	<input type="checkbox"/> Autosänd
			<input type="checkbox"/> Utökat protokoll
Funktion			<input type="checkbox"/> Card6 med 192 stämpl.
Läs löparbrickor (Master)			<input type="checkbox"/> Sprint_4 ms
Status			<input type="checkbox"/> Stäng av vid fullt minne
Skriv			
Kodsiffr	4	Aktiv tid	<input checked="" type="checkbox"/> Autosänd
		02:00:00	<input checked="" type="checkbox"/> Utökat protokoll
Ställ klockan			<input checked="" type="checkbox"/> Card6 med 192 stämpl.
2013-04-12		11:19:40	<input type="checkbox"/> Sprint 4ms
Funktion			<input type="checkbox"/> stäng av vid fullt minne
Printerstation			
Stäng av efter programmering <input checked="" type="checkbox"/> (BS 7...8)			
Nya batterier			
Batt. info			
Batt. byte	Kap.		NuEfter använd.
Stäng av			